



**fab-fabric**<sup>®</sup>  
s e w i n g s t u d i o

fabulous fabrics, sewing tools,  
handmade clothes, sewing school...  
[www.fab-fabric.com](http://www.fab-fabric.com)

オリジナルパターン #005 ドレープカットソー



CM SIZE	用尺	
	110cm 巾	150cm 巾
7	140	120
9	140	120
11	145	120
13	150	130

CM SIZE	できあがり寸法					
	着丈	肩幅	バスト	裾幅	袖丈	袖口幅
7	57	35	87	87	39.5	22
9	58	36	92	92	40.0	23
11	59	37	97	97	40.5	24
13	60	38	102	102	41.0	25

適した布地

ニット地 (伸縮性のあるもの)

柄合わせが必要な場合は余裕をもってご用意ください

必要な材料

・ストレッチ伸び止めテープ (12 ミリ幅) 50cm



パターンの著作権は fab-fabric sewing studio/novel co.,ltd が所有しています。  
無断での複写・転写・流用・二次配布及び作品の販売はできません。


**Do It Ourselves.**

# つくりかた


裁断

\*型入れの参考図です。

<110cm幅>



<150cm幅>



準備

\*身頃の衿ぐり縫い代の裏面に12ミリ幅の伸び止めテープを縫い目に2ミリかかるように貼ります。



縫製  
手順  
1

前衿ぐりの縫い代にロックミシン(ジグザグ)をかけて2つ折りにします

\*縫い代端にロックミシン(ジグザグミシン)をかけます。


\*出来上がり線で2つ折りにし、アイロンで押さえます。



縫製  
手順  
2

後ろ衿ぐりをつくります

\*後ろ衿ぐり布と後ろ身頃を中表にして縫い合わせます。




\*縫い合わせたら縫い代は8ミリにカットします。表に返して1cm幅に三つ折りにしステッチをかけます。



縫製  
手順  
3

肩をつなぎます




\*前後の肩を中表にして縫い合わせます。

\*縫い代は2枚合わせてロックミシン(ジグザグミシン)をかけ後ろに片倒します。

\*縫い代の落ち着きが悪かったら縫い代の端にステッチをかけてください。

縫製  
手順  
4

身頃と袖を縫い合わせます(袖ぐりを縫います)




\*身頃と袖を中表にして袖ぐりを縫い合わせます。

\*縫い代は2枚合わせてロックミシン(ジグザグミシン)をかけ、アイロンで袖側に片倒します。

縫製  
手順  
5

裾～脇～袖下までを縫い合わせます



\*裾～脇～袖下までを続けて縫い合わせます。

\*縫い代は2枚合わせてロックミシン(ジグザグミシン)をかけ、後ろに片倒します。

縫製  
手順  
6

袖と裾の始末をします

\*袖口と裾の裁ち端にロックミシン(ジグザグミシン)をかけます。

\*袖口は端から2.2cmに折り、まち針でしつけた後、端から1.5cmと2cmにステッチをかけます。

\*裾は端から2.7cmに折り、まち針でしつけた後、端から2cmと2.5cmにステッチをかけます。



完成です。